



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Программным обеспечением
ExellTech

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Описание интерфейса	3
3. Ввод и стирание текста	7
4. Кисть	9
5. Распознавание жестов	9
6. Хронология.....	10
7. Работа с файлами.....	11
8. Панель инструментов.....	12
9. Режим встроенного РРТ.....	13
10. Режим рабочего стола.....	14
11. Документ-камера.....	15
12. Система опроса и голосования.....	16

1. Введение

① Основное

Программное обеспечение Exell - это интеллектуальный инструмент взаимодействия человека и компьютера. Области применения: преподавание, деловые встречи, тренинги, другое. Включает в себя: поддержку интеллектуального ввода, демонстрацию документов, функцию удаленного взаимодействия и другие функции.

② Условия эксплуатации

Поддержка ОС :

Windows 10, Windows XP, Windows 8, Windows 7

Аппаратная конфигурация :

Процессор: процессор 1,5 ГГц или выше



Память: Не менее 2 ГБ


Графика: Интегрированная графика/дискретная графика

2. Описание интерфейса

① Установите размер экрана устройства

Для того чтобы позволить программному обеспечению распознавать жесты увеличения и уменьшения масштаба, сразу установите экран.

Алгоритм действий: Нажмите  (Меню) --  (Настройка)-- **【Экран】**, чтобы выбрать размер экрана устройства.



② Классификация версий

Версии	Описание функций
Старт	Поддерживает написание, систему опроса и показ изображения. Не поддерживает дистанционное взаимодействие, функцию двойного экрана.


③ Основной интерфейс


Основной интерфейс Exell - это наличие функций, при которых пользователь может использовать функцию «письмо» и демонстрировать различные файлы.


◆ Символы основного интерфейса





(Меню): Включает в себя сохранение, настройки, о программе, выход.


 (Опрос): Выделите основное содержимое интерфейса, а затем используйте смартфон, чтобы сканировать QR-код.

 (Ручка): Поддерживает режим письма обычным пером и кистью, также возможно изменение цвета и размера линии.

 (Ластик): Нажмите на символ, очистите все (свап в справа на лево) или измените параметры для очистки области.

 (Хронология): Возможность быстрого поиска, просмотра рукописного текста по хронологии.


 (Выбор): Выберите файлы основного интерфейса и рукописные надписи, затем можете копировать, удалять, открывать их в полноэкранном режиме.


 (Рабочий стол): Нажмите на символ, а затем войдите в режим рабочего стола.

 (Камера): Нажмите на символ, а затем войдите в режим документ - камеры.


◆ Меню:

【Войти/ зарегистрироваться】: Зарегистрировать учетную запись можно по номеру телефона или адресу электронной почты. Если у вас есть учетная запись, вы можете войти в систему по паролю или сканировать QR-код с помощью мессенджера.


 (Новый): Создать пустую страницу; если у вас есть содержимое текущей страницы, высветится напоминание, нужно ли сохранить как «Название файла».


 (Сохранить): Сохранить содержимое основного интерфейса в виде «Название файла» в формате *.uip» или PDF-файла.

 (Открыть): Выбрать документ и открыть нужные файлы.

 (Настройки): Включают в себя: тему, язык, размер экрана, лицензия, автоматическое сохранение, режим экрана, информацию о пользователе, онлайн-обновление и многое другое.

 (Справка): Узнайте информацию по использованию Exell.

 (Свяжитесь с нами): по телефону +7 (495) 787 87 37

 (Выход): Выйдите и закройте программное обеспечение Exell.



◆ Настройка:

【Тема】 : Нажмите  (Меню) --  (Настройки) -- 【Тема】 : выберите фон



【Язык】 : Нажмите  (Меню) --  (Настройки) -- 【Язык】 : изменить язык



На данный момент используется упрощенный Китайский, традиционный Китайский, Английский и Русский язык.



【Экран】 : Нажмите  (Меню) --  (Настройки) -- 【Экран】 : выберите размер экрана



【Активация】 : Нажмите  (Меню) --  (Настройки) -- 【Активация】 введите серийный номер, чтобы перейти к более продвинутой версии для больших возможностей.



Версии : 【демоверсия】 -- 【стандартная версия】 -- 【профессиональная версия】 --
【версия «двойной экран»】

【Автосохранение】 : Нажмите  (Меню) --  (Настройки) -- 【Автосохранение】
Выберите интервал времени и папку для автоматического сохранения.

【Полноэкранный】 : Нажмите  (Меню) --  (Настройки) --- 【Полноэкранный режим】
Выберите встроенный PPT или двойной экран/ супер широкий экран.

【Пользователь】 : Нажмите  (Меню) --  (Настройки) -- 【Информация о пользователе】 Показать имя пользователя. Войти в систему и зарегистрироваться.

【Обновление】 : Нажмите  (Меню) --  (Настройки) -- 【Обновление】

【Информация】 : Нажмите  (Меню) --  (Настройка) -- 【Информация】 Проверьте информацию о версии и облачный идентификатор (ИД) .

i. Рабочий стол

Рабочий стол-это мини-режим Exell, отображение символов на рабочем столе, прокручивание страницы вперед и назад.

ii. Полноэкранный режим


Просмотр подробной информации, например, слайд - шоу, контроль над воспроизведением видео.


iii. Камера

Информация о камере, вращение, уменьшение масштаба, отметка на изображении.


3. Ввод и стирание текста


① Ввод текста

Нажмите  (Ручка), можно писать в главном интерфейсе. Выберете перо, а затем нажмите еще раз - появится страница настройки. Установите цвет, размер шрифта, другое.





② Стирание

Нажмите  (Ластик), чтобы удалить ту часть, которая была выбрана. При условии выбора удаления, появится окно настройки, чтобы установить размер ластика или возможность удалить все.



③ Отмена/ Возврат

Нажмите  (Назад) Назад к последнему шагу, нажмите  (Отмена) вперед на один шаг.

4. Кисть



Создайте настоящий эффект письма кистью.

① Общий режим

Установите ручную ширину линии записи.

② Использование

В зависимости от силы нажатия при письме меняется ширина линии письма и приближается к способу письма кистью.

Нажмите  (перо) --  (Кисть) переключитесь в режим кисти.

5. Распознавание жестов

Действия: Один палец для написания, два пальца для увеличения или уменьшения масштаба, три или четыре пальца для перемещения, поворот страницы несколькими пальцами (полноэкранный режим), стирание вручную.



Один палец для написания



Два пальца для увеличения и уменьшения масштаба



Три или четыре пальца для перемещения



Поворот страницы несколькими пальцами (полноэкранный режим)



Для стирания руками

6. Хронология (Хронологический порядок)



Полная автоматическая запись всех операций в главном интерфейсе - бесконечная рабочая доска - может запоминать рукописный ввод по времени использования или режиму РРТ.


① **Используемый метод: полно-автоматический**

② **Способ записи**

После того как вы сделаете запись на доске, добавьте файлы или выполните какую то операцию, а затем переместите их в любом направлении, программа полностью автоматически сгенерирует хронологически слайд и сохранит запись.


③ Просмотр хронологии

Нажмите  (Хронология), чтобы перейти к нужному файлу по хронологии, или нажмите значок  (слайды), чтобы просмотреть рукописный текст в режиме PPT





7. Работа с файлами

В зависимости от типа файлов функция выбора будет изменяться.


Используемый метод: Нажмите  (Выбор), выберите файл, обведя его в кружок






 (Действие): Поворот или сжатие выбранного файла

 (Копировать): Скопировать файл

 (Блокировка): После блокировки файл будет статичным по мере перемещения основного интерфейса.

 (Удалить): Удалить выбранный файл

 (Полноэкранный режим): Воспроизведите файл в полноэкранном режиме

-  (Подробнее): Показать расширенный формат
-  (Первая страница): Вернуться к началу
-  (Следующая страница): Перейти к следующему
-  (Воспроизведение): Воспроизведение мультимедийных файлов
-  (Пауза): Приостановка воспроизведения мультимедийных файлов

8. Панель инструментов

① Поддержка форматов



Подробный формат:


Файлы: ppt 、 pptx 、 doc 、 docx 、 pdf 、 xps

Аудио/Видео: mp3 、 rmvb 、 avi 、 mp4 、 wmv 、 wma 、 mkv 、 mpg 、 3g2 、 3ga 、 3gp 、 3gp2 、 3gpp 、 669 、 amr 、 amv 、 aob 、 asf 、 asx 、 b4s 、 caf 、 divx 、 drc 、 dv 、 f4v 、 flv 、 gxf 、 ifo 、 it 、 m1v 、 m2t 、 m2ts 、 m2v 、 m3u8 、 m4p 、 m4v 、 mka 、 mlp 、 mod 、 mov 、 mp2v 、 mpa 、 mpe 、 mpeg 、 mpeg1 、 mpeg2 、 mpeg4 、 mpv2 、 mts 、 mtv 、 mxf 、 nsv 、 nuv 、 oga 、 ogm 、 ogv 、 ogx 、 oma 、 opus 、 pls 、 qcp 、 ram 、 rec 、 rm 、 s3m 、 sdp 、 spx 、 tod 、 ts 、 tta 、 vlc 、 vob 、 voc 、 vqf 、 vro 、 w64 、 webm 、 wv 、 xa 、 xm 、 xspf 、 swf 、

Изображение: png 、 jpg 、 jpeg 、 bmp 、 tiff 、 xbm 、 xpm 、 ppm 、 ico

② Импорт файлов

Нажмите  (Полукруг)

чтобы открыть правую панель инструментов, затем выберите ее и перейдите в активную область. Если нужна загрузка, пожалуйста, нажмите  (скачать), только после завершения загрузки можно перейти в активную область.


③ Выпадающие файлы

При настройке дизайна могут выпадать файлы. Эти файлы будут расположены в средней части для того, чтобы выбрать файл, а затем перейти в активную область.

④ Листайте вправо, чтобы вернуться на предыдущую страницу



Листайте в правую сторону, чтобы вернуться на предыдущую страницу (к предыдущему действию)

⑤ История

Нажмите  (История), чтобы посмотреть файлы, которые были открыты ранее

9. Режим встроенного РРТ

Поддержка встроенного РРТ для вставки анимации и звука.
Как его использовать:

① Нажмите  (Меню)  (Настройка) 【Полноэкранный режим】 Открыть 【Встроенный РРТ】

② Выберите файл, нажмите  (Полноэкранный режим)

(Примечание: Если открыт встроенный РРТ, использование двойного экрана и режима супер широкого экрана невозможно.)

10. Режим рабочего стола

Режим рабочего стола это МИНИ версия Exell. Он отображает иконки на рабочем столе и переворачивает страницы РРТ.



(Режим редактирования)



(Режим ожидания)

Режим редактирования: Отображает иконки редактирования на рабочем столе, захват и поворот страницы РРТ.

Режим действия: Нажмите на маленькую круглую иконку в центре и можете непосредственно управлять рабочим столом.



【Exell (Середина)】 : Измените режим ожидания на режим редактирование.



【Черное перо】 : Изменить на черное перо



【Красное перо】 : Изменить на красное перо



【Захват】 : Войти в режим захвата



【Воспроизведение/выход PPT】 : Воспроизведение /выход в формате PPT



【Первая страница】 : Перейти на начальную страницу



【Следующая страница】 : Перейти на следующую страницу



【Exell】 : Вернуться к основному интерфейсу

11. Документ-камера

① Выберите камеру

Переключение на подключение камеры



② Разрешение камеры

Переход в режим 【норм (SD качество)】、【 выс.(HD качество)】

③ Выделение

i. Действие одним пальцем

ii. Красное перо/ Черное перо

Нажмите  (Черн),  (Красн), чтобы изменить цвет выделения

④ Действия

Увеличение или уменьшение масштаба двумя пальцами, перемещение несколькими пальцами


⑤ Нажмите значок (Зеркало)

Изображение перейдет в зеркальное отображение.

⑥ Вращение


Нажмите значок  (Поворот), и изображение будет поворачиваться.


⑦ Захват

Нажмите значок  (Захват), чтобы вырезать изображение и сохранить его в главном интерфейсе.

12. Система опроса и голосования



- ①. Нажмите кнопку **Опрос** (Опрос)
- ②. Выберите интересующую область для тестирования. Нажмите ОК.
- ③. С помощью ползунка обозначить кол-во предлагаемых ответов.
- ④. Переключением тогла  в конце тестирования можно посмотреть отчет в процентном соотношении по количеству ответов.
- ⑤. С помощью смартфона отсканируйте QR-код, выберите правильный ответ.



The screenshot shows a poll interface with a math problem: a diamond-shaped grid with numbers 3, 12, 7, 10, 3, 8, 5, 6, 4 in the top row and 46, 80, 32, ? in the bottom row. Below the grid are three multiple-choice options: a) 70, b) 83, c) 96. A QR code is visible in the bottom left. The poll control panel at the bottom right includes a progress bar (A-H), a 'Начать опрос' button, a 'Мульти' toggle, a 'Сводный' button, and a 'закры' label. At the bottom center, there is a 'Стол' button and another 'закры' label.

**Благодарим Вас за выбор
нашей продукции!**